

# Удалённая установка операционной системы FreeBSD без удалённой консоли

## Аннотация

В этой статье описывается удалённая установка операционной системы FreeBSD, когда консоль удалённой системы недоступна. Основная идея этой статьи является результатом сотрудничества с [Martin Matuska <mmm@FreeBSD.org>](mailto:mmm@FreeBSD.org) при ценных вкладах от [Paweł Jakub Dawidek <pjd@FreeBSD.org>](mailto:pjd@FreeBSD.org).

---

## Содержание

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| 1. Пояснения .....                              | 1 |
| 2. Введение .....                               | 1 |
| 3. Подготовка - mfsBSD .....                    | 2 |
| 4. Установка операционной системы FreeBSD ..... | 5 |
| 5. ZFS .....                                    | 8 |

## 1. Пояснения

В мире существует множество хостинг-провайдеров, но лишь немногие из них официально поддерживают FreeBSD. Обычно они предоставляют поддержку для дистрибутивов Linux®, которые можно установить на предлагаемые серверы.

В некоторых случаях эти компании могут установить предпочитаемый вами дистрибутив Linux® по вашему запросу. Используя эту опцию, мы попытаемся установить FreeBSD. В других случаях они могут предложить систему восстановления, которая используется в чрезвычайных ситуациях. Её также можно использовать для наших целей.

В этой статье описаны основные шаги установки и настройки, необходимые для удалённой установки FreeBSD с поддержкой RAID-1 и ZFS.

## 2. Введение

В этом разделе будет коротко расскажем о цели данной статьи и будет дано более подробное объяснение того, что в ней рассматривается. Инструкции, приведённые в статье, будут полезны тем, кто использует услуги колокационных центров, не поддерживающих FreeBSD.

1. Как мы упоминали в разделе [Предыстория](#), многие авторитетные компании, предоставляющие хостинг серверов, предлагают своего рода систему восстановления, которая загружается из их локальной сети и доступна через SSH. Обычно они предоставляют эту возможность, чтобы помочь клиентам восстановить повреждённые операционные системы. Как будет объяснено в этой статье, с помощью таких систем восстановления можно установить FreeBSD.
2. Следующий раздел этой статьи описывает, как настроить и собрать минималистичную FreeBSD на локальной машине. Эта версия в конечном итоге будет запущена на удалённой машине с ramdisk, что позволит нам установить полную операционную систему FreeBSD с FTP-зеркала с помощью утилиты sysinstall.
3. Оставшаяся часть статьи описывает процедуру установки, а также настройку файловой системы ZFS.

## 2.1. Требования

Для успешного продолжения необходимо:

- Иметь операционную систему с доступом по сети и доступом по SSH
- Понимать процесса установки FreeBSD
- Быть знакомым с утилитой [sysinstall\(8\)](#)
- Иметь под рукой установочный образ SO или CD с FreeBSD

## 3. Подготовка - mfsBSD

Прежде чем FreeBSD может быть установлена на целевую систему, необходимо собрать минимальный образ операционной системы FreeBSD, который будет загружаться с жёсткого диска. Таким образом, новая система будет доступна из сети, а остальная часть установки может быть выполнена без удалённого доступа к консоли системы.

Набор инструментов mfsBSD можно использовать для создания компактного образа FreeBSD. Как следует из названия mfsBSD («mfs» означает «файловая система в памяти»), итоговый образ полностью запускается с RAM-диска. Благодаря этой особенности не будет ограничений на работу с жёсткими дисками, что позволит установить полноценную операционную систему FreeBSD. На [домашней странице](#) mfsBSD есть ссылки на последнюю версию набора инструментов.

Обратите внимание, что внутреннее устройство mfsBSD и принципы его работы выходят за рамки данной статьи. Заинтересованным читателям следует обратиться к оригинальной документации mfsBSD для получения более подробной информации.

Скачайте и распакуйте последний выпуск mfsBSD и перейдите в рабочий каталог, где будут находиться скрипты mfsBSD:

```
# fetch http://mfsbsd.vx.sk/release/mfsbsd-2.1.tar.gz
```

```
# tar xvfz mfsbsd-2.1.tar.gz
# cd mfsbsd-2.1/
```

## 3.1. Конфигурация mfsBSD

Прежде чем загрузить mfsBSD, необходимо установить несколько важных параметров конфигурации. Самое важное, что нужно правильно настроить, — это, естественно, сеть. Наиболее подходящий метод настройки параметров сети зависит от того, знаем ли мы заранее тип используемого сетевого интерфейса и драйвер сетевого интерфейса, который нужно загрузить для нашего оборудования. Мы рассмотрим, как можно настроить mfsBSD в обоих случаях.

Еще одна важная настройка — установка пароля **root**. Это можно сделать, отредактировав файл `conf/loader.conf`. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенными комментариями.

### 3.1.1. Метод `conf/interfaces.conf`

Если установленная сетевая карта неизвестна, можно использовать функцию автоматического определения в mfsBSD. Скрипты запуска mfsBSD могут определить правильный драйвер для использования на основе MAC-адреса интерфейса, если установить следующие параметры в `conf/interfaces.conf`:

```
mac_interfaces="ext1"
ifconfig_ext1_mac="00:00:00:00:00:00"
ifconfig_ext1="inet 192.168.0.2/24"
```

Не забудьте добавить информацию о **defaultrouter** в `conf/rc.conf`:

```
defaultrouter="192.168.0.1"
```

### 3.1.2. Метод `conf/rc.conf`

Когда драйвер сетевого интерфейса известен, удобнее использовать `conf/rc.conf` для настройки сети. Синтаксис этого файла такой же, как в стандартном файле `rc.conf(5)` FreeBSD.

Например, если известно, что сетевой интерфейс **re(4)** будет доступен, можно задать следующие параметры в `conf/rc.conf`:

```
defaultrouter="192.168.0.1"
ifconfig_re0="inet 192.168.0.2/24"
```

## 3.2. Создание образа mfsBSD

Процесс создания образа mfsBSD довольно прост.

Первым шагом необходимо подключить установочный CD FreeBSD или образ ISO установки к /cdrom. В качестве примера в этой статье мы будем предполагать, что вы загрузили образ ISO FreeBSD 10.1-RELEASE. Подключение этого образа ISO к каталогу /cdrom легко выполняется с помощью утилиты [mdconfig\(8\)](#):

```
# mdconfig -a -t vnode -u 10 -f FreeBSD-10.1-RELEASE-amd64-disc1.iso
# mount_cd9660 /dev/md10 /cdrom
```

Поскольку последние выпуски FreeBSD не содержат обычных наборов дистрибутивов, необходимо извлечь файлы дистрибутива FreeBSD из архивов дистрибутива, расположенных на образе ISO:

```
# mkdir DIST
# tar -xvf /cdrom/usr/freebsd-dist/base.txz -C DIST
# tar -xvf /cdrom/usr/freebsd-dist/kernel.txz -C DIST
```

Далее соберите загружаемый образ mfsBSD:

```
# make BASE=DIST
```



Указанную команду **make** необходимо выполнять из корневого уровня дерева каталогов mfsBSD, например, ~/mfsbsd-2.1/.

## 3.3. Загрузка mfsBSD

Теперь, когда образ mfsBSD готов, его необходимо загрузить на удалённую систему, работающую под управлением live-системы восстановления или предустановленного дистрибутива Linux®. Наиболее подходящий инструмент для этой задачи — **scp**:

```
# scp disk.img root@192.168.0.2:.
```

Для правильной загрузки образа mfsBSD он должен быть размещен на первом (загрузочном) устройстве данной машины. Это может быть выполнено с помощью следующего примера, при условии что sda является первым загрузочным дисковым устройством:

```
# dd if=/root/disk.img of=/dev/sda bs=1m
```

Если всё прошло успешно, образ теперь должен находиться в MBR первого устройства, и машину можно перезагрузить. Следите за корректной загрузкой системы с помощью

инструмента [ping\(8\)](#). Как только машина снова окажется в сети, к ней можно будет подключиться через [ssh\(1\)](#) под пользователем [root](#) с настроенным паролем.

## 4. Установка операционной системы FreeBSD

Система [mfsBSD](#) успешно загружена, и теперь можно войти через [ssh\(1\)](#). В этом разделе будет описано, как создавать и размечать разделы, настраивать [gmirror](#) для RAID-1, а также как использовать [sysinstall](#) для установки минимальной дистрибуции операционной системы FreeBSD.

### 4.1. Подготовка жёстких дисков

Первая задача — выделить дисковое пространство для FreeBSD, т.е.: создать слайсы и разделы. Очевидно, что текущая работающая система полностью загружена в оперативную память, поэтому не будет проблем с манипуляциями жёсткими дисками. Для выполнения этой задачи можно использовать либо [sysinstall](#), либо [fdisk\(8\)](#) в сочетании с [bsdlabeled\(8\)](#).

В начале пометьте все системные диски как пустые. Повторите следующую команду для каждого жёсткого диска:

```
# dd if=/dev/zero of=/dev/ad0 count=2
```

Далее создайте разделы и пометьте их с помощью предпочитаемого инструмента. Хотя использование [sysinstall](#) считается более простым, но мощным и, вероятно, менее подверженным ошибкам методом будет использование стандартных текстовых инструментов UNIX®, таких как [fdisk\(8\)](#) и [bsdlabeled\(8\)](#), которые также будут рассмотрены в этом разделе. Первый вариант хорошо документирован в главе [Установка FreeBSD](#) Руководства FreeBSD. Как упоминалось во введении, в этой статье будет показано, как настроить систему с возможностями RAID-1 и ZFS. Наша конфигурация будет состоять из небольшого зеркального раздела [gmirror\(8\)](#) для / (корневого), /usr и /var, а остальное место на диске будет выделено для зеркальной файловой системы ZFS [zpool\(8\)](#). Обратите внимание, что файловая система ZFS будет настроена после успешной установки и загрузки операционной системы FreeBSD.

Следующий пример описывает, как создать слайсы и метки, инициализировать [gmirror\(8\)](#) на каждом разделе и как создать файловую систему UFS2 в каждом зеркальном разделе:

```
# fdisk -BI /dev/ad0 ①
# fdisk -BI /dev/ad1
# bsdlabeled -wB /dev/ad0s1 ②
# bsdlabeled -wB /dev/ad1s1
# bsdlabeled -e /dev/ad0s1 ③
# bsdlabeled /dev/ad0s1 > /tmp/bsdlabeled.txt && bsdlabeled -R /dev/ad1s1 /tmp/bsdlabeled.txt
④
```

```
# gmirror label root /dev/ad[01]s1a ⑤
# gmirror label var /dev/ad[01]s1d
# gmirror label usr /dev/ad[01]s1e
# gmirror label -F swap /dev/ad[01]s1b ⑥
# newfs /dev/mirror/root ⑦
# newfs /dev/mirror/var
# newfs /dev/mirror/usr
```

- ① Создайте раздел, охватывающий весь диск, и инициализируйте загрузочный код, содержащийся в секторе 0 данного диска. Повторите эту команду для всех жёстких дисков в системе.
- ② Запишите стандартную метку для каждого диска, включая загрузочный код.
- ③ Теперь вручную отредактируйте метку указанного диска. Обратитесь к странице руководства [bsdlabeled\(8\)](#), чтобы узнать, как создавать разделы. Создайте раздел **a** для / — корневой файловой системы, **b** для раздела подкачки, **d** для /var, **e** для /usr и, наконец, **f**, который позже будет использоваться для ZFS.
- ④ Импортируйте только что созданную метку для второго жёсткого диска, чтобы оба жёстких диска были размечены одинаковым образом.
- ⑤ Инициализируйте [gmirror\(8\)](#) на каждом разделе.
- ⑥ Обратите внимание, что **-F** используется для раздела подкачки. Это указывает [gmirror\(8\)](#) предполагать, что устройство находится в согласованном состоянии после сбоя питания/системы.
- ⑦ Создайте файловую систему UFS2 на каждом зеркальном разделе.

## 4.2. Установка системы

Это самая важная часть. В этом разделе будет описано, как фактически установить минимальный дистрибутив FreeBSD на жёсткие диски, которые мы подготовили в предыдущем разделе. Для достижения этой цели необходимо смонтировать все файловые системы, чтобы **sysinstall** мог записать содержимое FreeBSD на жёсткие диски:

```
# mount /dev/mirror/root /mnt
# mkdir /mnt/var /mnt/usr
# mount /dev/mirror/var /mnt/var
# mount /dev/mirror/usr /mnt/usr
```

Когда вы закончите, запустите [sysinstall\(8\)](#). Выберите установку Custom в главном меню. Выберите Options и нажмите **Enter**. С помощью клавиш со стрелками переместите курсор на пункт **Install Root**, нажмите **Space** и измените его на /mnt. Нажмите **Enter**, чтобы подтвердить изменения, и выйдите из меню Options, нажав **q**.



Обратите внимание, что этот шаг очень важен, и если его пропустить, **sysinstall** не сможет установить FreeBSD.

Перейдите в меню Distributions, с помощью клавиш со стрелками переместите курсор к

пункту **Minimal** и отметьте его, нажав **Space**. В этой статье используется дистрибутив **Minimal** для экономии сетевого трафика, так как сама система будет устанавливаться через **ftp**. Выйдите из этого меню, выбрав **Exit**.



Partition и Label будут пропущены, так как сейчас они бесполезны.

В меню **Media** выберите **FTP**. Выберите ближайший зеркальный сервер и позвольте **sysinstall** предположить, что сеть уже настроена. Вы вернётесь обратно в меню **Custom**.

Наконец, выполните установку системы, выбрав последний пункт **Commit**. Выйдите из **sysinstall** после завершения установки.

## 4.3. Шаги после установки

Операционная система FreeBSD теперь должна быть установлена; однако процесс ещё не завершён. Необходимо выполнить несколько шагов после установки, чтобы FreeBSD могла загружаться в будущем и чтобы можно было войти в систему.

Вы должны теперь выполнить **chroot(8)** в только что установленную систему, чтобы завершить установку. Используйте следующую команду:

```
# chroot /mnt
```

Для достижения нашей цели выполните следующие шаги:

- Скопируйте ядро **GENERIC** в каталог **/boot/kernel**:

```
# cp -Rp /boot/GENERIC/* /boot/kernel
```

- Создайте файлы **/etc/rc.conf**, **/etc/resolv.conf** и **/etc/fstab**. Не забудьте правильно настроить сетевые параметры и включить **sshd** в **/etc/rc.conf**. Содержимое **/etc/fstab** будет выглядеть примерно следующим образом:

| # Device         | Mountpoint | FStype | Options   | Dump | Pass# |
|------------------|------------|--------|-----------|------|-------|
| /dev/mirror/swap | none       | swap   | sw        | 0    | 0     |
| /dev/mirror/root | /          | ufs    | rw        | 1    | 1     |
| /dev/mirror/usr  | /usr       | ufs    | rw        | 2    | 2     |
| /dev/mirror/var  | /var       | ufs    | rw        | 2    | 2     |
| /dev/cd0         | /cdrom     | cd9660 | ro,noauto | 0    | 0     |

- Создайте файл **/boot/loader.conf** со следующим содержимым:

```
geom_mirror_load="YES"
zfs_load="YES"
```

- Выполните следующую команду, чтобы сделать ZFS доступным при следующей загрузке:

```
# sysrc zfs_enable="YES"
```

- Добавьте дополнительных пользователей в систему с помощью инструмента [adduser\(8\)](#). Не забудьте добавить пользователя в группу [wheel](#), чтобы получить доступ к root после перезагрузки.
- Перепроверьте все ваши настройки.

Система теперь должна быть готова к следующей загрузке. Используйте команду [reboot\(8\)](#) для перезагрузки системы.

## 5. ZFS

Если ваша система пережила перезагрузку, теперь должно быть возможно войти в систему. Добро пожаловать в новую установку FreeBSD, выполненную удалённо без использования удалённой консоли!

Остался только последний шаг — настроить [zpool\(8\)](#) и создать несколько файловых систем [zfs\(8\)](#). Создание и администрирование ZFS очень просто. Сначала создайте зеркальный пул:

```
# zpool create tank mirror /dev/ad[01]s1f
```

Далее создайте несколько файловых систем:

```
# zfs create tank/ports
# zfs create tank/src
# zfs set compression=gzip tank/ports
# zfs set compression=on tank/src
# zfs set mountpoint=/usr/ports tank/ports
# zfs set mountpoint=/usr/src tank/src
```

Вот и все. Если вас интересуют более подробные сведения о ZFS в FreeBSD, обратитесь к разделу [ZFS](#) на вики FreeBSD.